



 Clique em **Ferramentas**, depois em **Configurações de Conta**.



 Na guia **Email**, clique no botão **Novo**.



 Marque a opção **Definir manualmente as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais** e clique no botão **Avançar**.

Adicionar Nova Conta de Email

Configuração Automática de Conta

Nome:
Exemplo: Susana Oliveira

Endereço de Email:
Exemplo: susana@contoso.com

Senha:

Confirmar Senha:
Digite a senha fornecida pelo provedor de serviços de Internet.

Definir manualmente as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais

< Voltar Avançar > Cancelar



Selecione a opção **Email da Internet** e clique no botão **Avançar**.

Adicionar Nova Conta de Email

Escolher Serviço de Email

Email da Internet
Conexão com o servidor POP, IMAP ou HTTP para enviar e receber emails.

Microsoft Exchange
Conexão com o Microsoft Exchange para acessar email, calendário, contatos, fax e caixa postal.

Outros
Conexão com um tipo de servidor mostrado abaixo.
Serviço Móvel do Outlook (Sistema de Mensagens de Texto)

< Voltar Avançar > Cancelar



Preencha os campos:

- **Nome:** digite o seu nome.
- **Endereço de e-mail:** seu e-mail completo.
- **Tipo de conta:** selecione **POP3**.
- **Servidor de entrada de emails:** digite **mail.seudomínio**.
- **Servidor de saída de emails (SMTP):** digite **mail.seudomínio**.
- **Nome de usuário:** digite seu e-mail completo.
- **Senha:** a senha do e-mail.
- Depois, clique no botão **Mais configurações**.



Clique na guia **Servidor de saída** e habilite a opção **Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação** e **Usar mesmas config. do servidor de email de entrada**.

Configurações de email na Internet

Gerar Servidor de saída Conexão Avançado

Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação

Usar mesmas config. do servidor de entrada de emails

Fazer logon usando

Nome de usuário:

Senha:

Lembrar senha

Exigir Autenticação de Senha de Segurança (SPA)

Fazer logon no servidor de entrada de emails antes de enviar email

OK Cancelar



Clique na guia **Avançado** e altere a porta do **Servidor de saída (SMTP)** para **587** e, em seguida, clique em OK.

Configurações de email na Internet

Gerar Servidor de saída Conexão Avançado

Números das portas do servidor

Servidor de entada (POP3): 110

Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL)

Servidor de sáida (SMTP): 587

Usar o seguinte tipo de conexão criptografada: Nenhum

Tempos limite do servidor

Curto Longo 1 minuto

Entrega

Deixar uma cópia das mensagens no servidor

Remover do servidor após 10 dias

Remover do servidor quando excluído de 'Itens excluídos'

OK Cancelar



Clique no botão **Avançar** para finalizar a criação de sua conta.

Adicionar Nova Conta de Email

Configurações de Email na Internet
Todas estas configurações são necessárias para que a conta de email funcione.

Informações do Usuário

Nome:

Endereço de Email:

Informações do Servidor

Tipo de Conta:

Servidor de entrada de emails:

Servidor de saída de emails (SMTP):

Informações de Logon

Nome de Usuário:

Senha:

Lembrar senha

Exigir logon usando Autenticação de Senha de Segurança (SPA)

Testar Configurações da Conta

Depois de preencher as informações nesta tela, é recomendável testar a conta clicando no botão abaixo (Requer conexão com a rede.)



Pronto! A sua conta já está configurada. Basta clicar no botão Concluir.

Adicionar Nova Conta de Email

Parabéns!

Você forneceu corretamente todas as informações necessárias para configurar a conta.

Para fechar o assistente, clique em Concluir.