Segue agora um passo-a-passo bem fácil para configurar seu cliente de emails Windows Live Mail.



Inicie o programa e na barra de opções vá em Ferramentas, depois clique em Contas.

<u>Arquivo Editar Exibir Ir</u>	<u>F</u> erramentas	Açõe <u>s</u> Aj <u>u</u> da	
Novo - Sincronizar -	Sincroni	zar todas as contas de email	F5
	Sincronia	zar tudo	Ctrl+F5
Exibições rápidas 🛛 🔌	Regras para mensagens		•
Emails não lidos Emails não lidos de cont Feeds não lidos	Gerenciar grupos de notícias Gerenciar feeds		Ctrl+W
Caixa de Saída	Contas		
	Opções de proteção		
Adicionar conta de email	Opções.	•	

Na próxima tela clique em Adicionar.

Notícias	Adicionar
∎ Padrão)	Remover
Diretório Contatos	Propriedades
	Definir como Padr
	Importar
	Exportar

Depois escolha Conta de Email, em seguida clique em Avançar.

Adicionar uma conta	
Selecionar Tipo de Conta	
Que tipo de conta você gostaria de adicionar?	2
Conta de Email	<b>_</b>
Conta de Grupo de Notícias	
Conta do Diretório Contatos	
2	
Obter ajuda para encontrar as informações de co	nfiguração da minha conta
	$\mathbf{\hat{\Gamma}}$
	Avançar Cancelar

Na próxima tela deverá preencher os espaços **Endereço de email** com seu email, se quiser que o programa memorize sua senha digite-a no campo **Senha** depois marque a opção **Lembrar senha**. Em seguida em **Nome para Exibição** entre com o seu nome. Ainda nesta tela marque a opção **Configurar definições de servidor manualmente para a conta de email**. Depois clique em **Avançar**.

-	×
Adicionar conta de er	nail
Digite as informações	da sua conta de email abaixo:
Endereço de email:	nome@seu_dominio.com.br
Senha:	
	🔽 Lembrar senha
Como seu nome deve	e aparecer no email enviado desta conta?
Nome para Exibição:	Seu Nome ou Titulo
	Por exemplo: João Silva
	Yanada waan daawaa waxaa ka waxaa waxaa daa waxaa 1
	pes de servidor manualmente para a conta de email.;
4	
	Avançar Cancelar

Nesta tela irá configurar os servidore de entrada e saída, tanto em **Servidor de Entrada** (POP) quanto em **Servidor de Saída** (SMTP) irá colocar algo como **mail.seu\_domínio.com.br**, por exemplo, seu domínio é*fulanoweb.com.br* as configurações de servidores que irá colocar são tanto pra POP quanto para SMTP *mail.fulanoweb.com.br*.

Em Identificação de Logon preencha com seu email. Em seguida em Avançar.

Adicio	onar conta de er	nail			
Informa	ções do Servidor	de Entrada			
Mei	u servidor de entra	ada de emails é um servidor	POP3	•	
Ser	vidor de Entrada:	mail.seu_dominio.com.br		Porta: 110	ĩ
	Este servidor requ	uer uma conexão de seguran	iça (SSL)		
Faz	er logon usando:	Autenticação de texto não	criptografado	•	
Ider	ntificação de Log	on (se diferente do endereço	de email):		
r	nome@seu_dom	inio.com.br			
Info	mações do Servi	dor de Saída			35
Ser	vidor de saída:	mail.seu_dominio.com.b	r	Porta: 587	1
	Este servidor requ	uer uma conexão de seguran	iça (SSL)		
	Meu servidor de s	aída requer autenticação			
			<	5	
				V	
			Av	ançar Can	cela

Se fez todas configurações certas a tela abaixo será exibida, basta clicar em **Concluir**. Faça os mesmos procedimentos para suas outras contas de email e deixe de acessar várias telas de uma vez para acessar apenas pelo Windows Live Mail!

